



Synoter
BY SKABERLYST



Syguide


**SKJULT SKRÅBÅND I RUND HALS
ELLER ÆRMEGAB**

SKJULT SKRÅBÅND I RUND HALS ELLER ÆRMEGAB

Teknikken egner sig til: kjoler, bluser og toppe med rund hals og/eller uden ærmer.

Når du følger denne guide til skjult skråbånd, lægger skråbåndet sig på indersiden i det færdige tøj. Det eneste, der er synligt fra retsiden, er en stikning langs kanten. Du får den flotteste finish med et skråbånd, der er 9 - 12 mm bredt. Prøven i denne vejledning er syet med 9 mm skråbånd. Vælg sytråd, der matcher yderstoffet bedst muligt i farven, så stikningen på retten bliver så usynlig som muligt. Se også guiden "Lav dit eget skråbånd".

1. Fold de lange ender af skråbåndet ud og buk den korte ende om mod vrangen af skråbåndet. Sæt skråbåndet fast til ærmegabet eller halsudskæringen, så den ene fold ligger i sylinjen. Sæt fast med et par knappe-nål for at holde enden af ombukket på plads og styre retningen i starten af skråbåndet.



2. Sy skråbåndet til yderstoffet ret mod ret. Sy i folden af skråbåndet hele vejen, men sæt ikke flere knappe-nåle i. Form skråbåndet undervejs mens du syr, så det følger rundingen i halsen eller ærmegabet. Sørg for at folden hele tiden er i sylinjen og stram ganske let i skråbåndet, mens du syr.



3. Når du er hele vejen rundt syr du 1-2 cm forbi starten, så skråbåndet overlapper ved den ombukkede ende.



4. Klip skråbåndet af, så der er et overlap i hele skråbåndet bredde. Pas på det ikke bliver for kort et overlap, der skal være mindst 1 cm, gerne lidt mere.




5. Klip sømrummet ned til 0,5 cm, så det kan skjules under skråbåndet. Du skal ikke klippe i selve skråbåndet. Sømrummet i yderstoffet må gerne flugte med skråbåndets kant, men det er også helt fint hvis det er et par millimeter bredere.



6. Pres først skråbåndet ud over sømmen og derefter helt om på vrangside (indersiden), så yderstoffet trækker 1-2 mm med om på indersiden af tøjet. På den måde sikrer du dig, at skråbåndet bliver usynligt i det færdige tøj.



7. Sy skråbåndet fast med en stikning 1-2mm fra kanten. Sy på vrangen, så du kan holde øje med at du rammer skråbåndet hele vejen rundt. Hvis din symaskine er indstillet rigtigt, giver det en pæn stikning på retten, hvor undertråden ses. På vrangen ses overtråden.



8. Pres sømmen og lad halsudskæringen eller ærmegabet hvile lidt, så stoffet kan falde til.

Kan din symaskine ikke sy en stikning, der er pæn på begge sider, bør du få den tjekket hos en forhandler eller skifte den ud til en maskine, der syr lige pænt på over- og underside. Sømmene i denne vejledning er syet på en Brother Innovis 15.

