



Syguide

SYNLIGT SKRÅBÅND I RUND HALS ELLER ÆRMEGAB

SYNLIGT SKRÅBÅND I RUND HALS ELLER ÆRMEGAB

Teknikken egner sig til: kjoler, bluser og toppe med rund hals og/eller uden ærmer.

Med denne guide til synligt skråbånd, bliver halvdelen af skråbåndets bredde synligt på ydersiden af tøjet. På skråbåndet er der en synlig stikning hele vejen rundt. Du får den flotteste finish med et skråbånd, der er 9 - 15 mm bredt. Prøven i denne vejledning er syet med 12 mm skråbånd. Vælg sytråd, der matcher skråbåndet bedst muligt i farven, så stikningen bliver så usynlig som muligt. Se også guiden "Lav dit eget skråbånd".

1. Fold de lange ender af skråbåndet ud og buk den korte ende om mod vrangen af skråbåndet. Sæt skråbåndet fast på vrangside af ærmegabet eller halsudskæringen, så kanten af skråbåndet flugter med kanten af stoffet. Sæt fast med en knappenål for at holde enden af ombukket på plads.



2. Sy skråbåndet til yderstoffet ret mod vrang. Sy i folden af skråbåndet hele vejen, men sæt ikke flere knappenåle i. Form skråbåndet undervejs mens du syr, så det følger rundingen i halsen eller ærmegabet. Sørg for at kanten af skråbåndet hele tiden følger kanten af stoffet og stram ganske let i skråbåndet, mens du syr.




3. Når du er hele vejen rundt syr du 1-2 cm forbi starten, så skråbåndet overlapper ved den ombukkede ende. Klip skråbåndet af, så der er et overlap på mindst 1 cm, gerne lidt mere.



4. Pres skråbåndet ud over sømmen hele vejen rundt i halsudskæringen eller ærmegabet.




5. Pres den yderste halvdel af skråbåndet om mod retten. Skråbåndets foldekant skal akkurat dække sylinjen rundt i halsen. Klip evt. sømrummet lidt ned, hvis skråbåndet ikke ubesværet kan dække sylinjen. Du behøver ikke klippe i selve skråbåndet. Sømrummet i yderstoffet skal enten flugte med skråbåndets kant eller være et par millimeter smallere.



6. Sy skråbåndet fast med en stikning 1-2mm fra kanten. Sy på retten, så du kan holde øje med at du rammer skråbåndet hele vejen rundt.



7. Når du kommer til overlappet fra starten af skråbåndet, er det vigtigt at det dækker hele bredden af skråbåndet. Kan det ikke helt nå forbi det nederste lag skråbånd, kan du hjælpe det lidt med en knappenål eller evt. foldet hjørnet på det nederste lag skråbånd så det bliver dækket af det øverste lag.



8. Pres sømmen og lad halsudskæringen eller ærmegabet hvile lidt, så stoffet kan falde til.

På retten kan du styre stikningen hele vejen rundt, så den bliver pæn og ensartet (i hvert fald, når du har prøvet teknikken et par gange).

På vrangen er det en anden sag.

Teoretisk rammer du det samme sted hele vejen rundt, men i praksis er det sjældent, man får presset og syet helt nøjagtigt. Derfor kan der være små ujævnheder på bagsiden, hvor du enten syr ind i skråbåndet eller syr et stykke fra det. Det er helt ok - det vigtigste er, at skråbåndet er pænt og ensartet på retten. Jo mere rutine, du får i hænderne, jo færre ujævnheder vil der være i din syning.

